

Snabbguide Flytta Strifast



Snabbguiden Flytta Strifast är i första hand avsedd för systemadministratörer.

Saknar du någon information är du välkommen att kontakta vår support. Vi rekommenderar att du även läser snabbguiderna för applikationsdata, installation och kända problem.

Enkelt att flytta

Du flyttar Strifast genom att klippa ut/kopiera dess program- och datafiler och placera dessa på önskad plats. Vanligt är att man mellanlagrar på en USB-sticka eller liknande.

Oavsett om installationen avser en enanvändar- eller fleranvändarinstallation så ska programmet bara installeras på en plats.

OBS! Enligt licensavtalet får Strifast endast vara installerat på en plats.

Separering av applikationsdata

Viktigt att notera är att man kan separera programfiler från datafiler (AppData). Var vaksam på detta när du gör flytten.

I snabbguiden för applikationsdata finner du mer information.

Behörighet till applikationsdata

Den eller de användare som ska använda programmet måste ha fullständiga behörighet till mappen för applikationsdata, dess undermappar och filer. Vid flyttning måste du själv säkerställa detta.

Behörighetssättningen kan tilldelas via säkerhetsdialoger i Windows eller med hjälp av kommandoradsverktyget `icacls.exe`.

Varianterna är många varför du bör kontakta Stringenta support innan du utför flytten.

Exempel på flytt från Windows 7 till 10

Vi rekommenderar att programfilerna separeras från datafilerna och placeras enligt gällande praxis. Flytten kräver administratörsbehörighet på den "nya datorn".

Programfilerna placeras under mappen
C:\Program Files (x86)\Stringenta\Strifast

Datafilerna för Strifast placeras under mappen
C:\ProgramData\Stringenta\Strifast

Säkerställ följande sättning i **Konfiguration.ini**.

```
Konfiguration.ini - Anteckningar
Arkiv Redigera Format Visa Hjälp
[Konfig]
AppData=C:\ProgramData\Stringenta\Strifast
```

Starta kommandotolken med valet "Kör som administratör". Skriv in och kör kommandot
`icacls "C:\ProgramData\Stringenta\Strifast" /grant *S-1-5-32-545:(OI)(CI)(M) /T /Q`

Konsekvenser av flytten

Strifast har en omvärld att ta hänsyn till, t.ex. dokument, export av bokföring och inläsning av betalningsfiler.

När du flyttat Strifast är det därför viktigt att se över de inställningar och externa program som påverkas:

- Systeminställningar - mappar för dokument och betalningsfiler
- Ägarregistret - mapp för export av bokföringsunderlag (för varje ägare)
- Menyvalet (Arkiv - Export) - beroende på tillval i Strifast kan det finnas en exportmodul påkopplad som har en egen exportmapp

Tänk på att vissa av inställningarna berör ett program i den andra ändan av kedjan.

Om tillvalet Dokument ingår i licensen och kopplade dokument används krävs det ytterligare åtgärder. Under Arkiv-Systemverktyg-Registervård finns två menyval till din hjälp.